

RIEC Tafel instructies

Welkom bij de RIEC Tafel instructies. Dit document gaat over hoe je de VR bril opstart en dan vervolgens vanaf het opstarten in het programma kan komen, via het programma af te spelen op de computer. Om in het begin te oefenen kan er ook worden begonnen met 1 controller gebruiken om de stappen te voltooien.

Stap 1:




Zet de VR bril aan door op de rood omcirkelde knop te drukken.

Hou de controllers van de VR set vast zou als weergeven op de onderstaande plaatjes:




Stap 2:




Wanneer je de VR bril op doet komt er een vraag voor het niveau van de vloer. Leg de controller op de vloer en mik vervolgens op de rood omcirkelde knop. Wanneer je erop mikt druk op de A knop. Als je dit beeld niet voor je hebt dan kan je al naar stap 4 gaan.

Stap 3:



Vervolgens komt er een vraag om een ‘Play Area’ vast te stellen. Druk hier op de rood omcirkelde knop in plaats van te doen wat de animatie voordoet. Als je dit beeld niet voor je hebt dan kan je al naar stap 4 gaan.

Stap 4:



Druk vervolgens op de 'confirm' knop om door te gaan.

Stap 5:



Als je het rood omcirkelde menu niet voor je ziet druk op de oculus quest home knop (de rood omcirkelde knop in het plaatje hieronder). Vervolgens mik je op het rood omcirkelde deel van het menu en druk je vervolgens op de A knop.




Stap 6:




Als alles is goed gegaan dan zie je nu het bovenstaande menu voor in de VR wereld.

Stap 7:



Doe nu de VR headset af en pak een kabel met 2 uiteinden die eruit zien, zoals aangegeven op het rechter plaatje. Vervolgens gaat het ene uiteinde in de computer en het andere uiteinde in de VR headset.

Stap 8:



Doe de headset weer op. Wanneer je de headset weer op doet zie je dit beeld voor je. Druk op de toestaan knop.

Stap 9:




Wanneer je weer terugkomt bij het normale VR hoofdmenu is er een derde knop bijgekomen. Druk deze knop in.

Stap 10:



Als alles goed is gegaan dan zit je nu in een VR ruimte die er uitziet, zoals in het plaatje hierboven.


Stap 11:



Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
.git	28-1-2022 11:29	Bestandsmap	
AndroidBuild	23-12-2021 10:53	Bestandsmap	
Build	27-1-2022 11:21	Bestandsmap	
RIEC Tafel	28-1-2022 10:24	Bestandsmap	
README	28-1-2022 11:25	MD-bestand	3 kB
RIEC Tafel instructies	19-7-2021 09:56	Microsoft Edge P...	26 kB


Doe de VR headset voor nu af. Op de laptop moet je nu in de folder van de RIEC tafel de folder openen die 'Build' heet.

Stap 12:



Vervolgens moet je in de 'Build' folder het programma 'RIEC Tafel' opstarten. Doe de VR headset nu weer terug op.

Stap 13:



Als het alles goed is gegaan ben je nu op het hoofdmenu gekomen van de RIEC Tafel. Als je de RIEC Tafel nog nooit eerder heb gebruikt. Druk dan op de Tutorial knop.

Stap 14:



Druk vervolgens op de 'Hand controles' knop om de tutorial te starten. Veel geluk met de RIEC tafel!